



## Инструкция по подключению логгера SAVERIS к новой сети WiFi

1. Включить логгер;
2. Подключить логгер кабелем USB (идет в комплекте поставки) к ноутбуку или иному ПК;
3. Подождать формирования \*.pdf в логгере (на логгере отображается % процесса создания документа);
4. После завершения п.3 на дисплее логгера отобразится «USB»;
5. Открываем на компьютере диск «SAVERIS»



6. На диске «SAVERIS» находим созданный PDF файл конфигурации (

 WiFiConf.pdf

) и открываем его;

7. В появившемся окне вводим параметры конфигурации:

Account ID: <аккаунт пользователя в облаке Saveris> (при регистрации в облаке testo <https://www.saveris.net/users/login>);

Network Name (SSID): <Название сети WiFi>, к которой подключается логгер

Если для WiFi




8. Нажимаем «Save configuration»

9. Логгер будет подключен к новой сети. Индикатор WiFi сигнала должен быть полный.

10. Отключить логгер от компьютера и установить логгер в место измерений.

## Подключение нового логгера

Если в облаке testo необходимо зарегистрировать новый логгер, то для его подключения используйте мастер подключения интерфейса облака testo.

Мастер подключения запускается нажатием на иконку  (правый верхний угол интерфейса), после чего необходимо следовать инструкциям на экране.

## Мастер установки

×

1. Подключить WiFi-логгер


2. Данные WLAN

3. Сохранить конфигурацию

4. Готово



Теперь подсоедините WiFi-логгер к ПК.

1. Insert batteries or remove battery insulation strips
2. Соединить логгер данных посредством USB-кабеля
3. On an instrument with display, the  symbol lights up.

Далее >